



Para instalar BioSign en Windows 7, seguir los siguientes pasos:

## PASOS 1 al 4

1

Realizar instalación de .NET Framework

2


Realizar la desactivación de UAC.

3

Reiniciar el computador.

4

Diríjase a la carpeta que contiene el paquete de instalación llamado **“SetupBioSign”**, este archivo ejecutable iniciará el asistente de instalación. Presione el botón derecho del mouse sobre el archivo y elija propiedades.






## PASO 5

**5**

Seleccione la pestaña **compatibilidad** y marque “Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Versión anterior de Windows”.




Una vez realizado este procedimiento ejecute el instalador haciendo doble clic sobre el archivo **SetupBioSign.msi**.



## PASO 6

**6**

Este asistente le mostrara los pasos de instalación de BioSign. Clic en “Siguiente”.






## PASO 7

**7**

En este paso, el asistente le muestra el directorio donde se instalará BioSign. Si desea cambiar este directorio presione el botón **“Examinar”** para ubicar la ruta deseada. Es necesario que seleccione la opción de instalación **“Para todos los usuarios”**, luego presione **“Siguiente”** para continuar.






## PASO 8

8

Confirme la instalación presionando "Siguiente".






## PASO 9

**9**

Espere mientras se instalan los componentes de BioSign, una barra le mostrara el progreso de la instalación.






## PASO 10

**10**

Mientras se instala BioSign, se instalará también el controlador del dispositivo lector de huellas, su instalación mostrará una barra con el progreso de su instalación.






## PASO 11

**11**

Durante el proceso de instalación del software controlador del lector de huellas Windows Vista/7 le preguntara si desea instalar el controlador desconocido, elegir **“Instalar este software de controlador de todas formas”**






## PASO 12

**12**

Instalados todos los componentes, el asistente le indicará que la instalación ha finalizado. Presione **“Cerrar”** para salir.





## PASOS 13 y 14

**13**

Para comenzar a utilizar la aplicación, haga doble clic en el icono de BioSign que el asistente de instalación ha creado en el escritorio de Microsoft Windows. Recuerde verificar que el lector biométrico este correctamente conectado.

**14**

Como es la primera vez que utiliza BioSign, deberá ingresar el número de punto, luego presione **“Ingresar”**.





## PASOS 15 y 16

**15**

BioSign sincronizará los datos con el servidor mostrando un cuadro de notificación en la parte inferior derecha del escritorio, una vez terminada la sincronización, BioSign quedara en la barra de tareas.

**16**

BioSign está listo para realizar marcaciones, para esto abra la ventana principal dando doble clic en el icono de la barra de tareas.





## BioSign

Display de Marcacion

Nombre:  
Turno:

**28-10-2010 16:06:10**

Coloque su dedo en el Lector para registrarse




## ANEXO:

### Ejecución del programa con un usuario que no posea permisos administrativos en el equipo.

#### PASO 1

**1**

Si el programa va a ser ejecutado a diario por un usuario que no posee permisos administrativos es esencial otorgarles permisos completos a todos los usuarios a la carpeta donde está instalado el software BioSign. Para esto vamos hasta la carpeta de instalación (instalación por defecto **c:\Archivos de Programa**) y presionamos el botón derecho sobre la carpeta BioSign.






## PASO 2

**2**

Presionamos en **“propiedades”** y elegimos la pestaña **“seguridad”**, luego presionamos el botón **“editar”**.







## PASOS 3 y 4

**3**

En esta nueva ventana presionamos en el botón **“Agregar...”**

**4**

Escribimos en el recuadro **“todos”** (o everyone si el equipo está en ingles) y presionamos el botón **“Comprobar Nombres”**.






## PASO 5

**5**

El sistema comprobará la existencia del grupo **“todos”** y luego lo mostrará subrayado:




Presionamos el botón **“aceptar”** y volvemos a la ventana anterior donde ahora aparece **“Todos”** como un nuevo grupo de usuarios.



## PASO 6

**6**

Seleccionamos el grupo **“Todos”** del listado y marcamos la casilla **“Permitir”** para el permiso **“Control Total”**



Una vez hecho esto presionar el botón **“aceptar”** hasta cerrar todas las ventanas. Los permisos sobre la carpeta BioSign han sido asignados a todos los usuarios del equipo.